



Gracias por adquirir nuestro producto **MultiCopia 2K10**.

Este software no necesita instalación.

Copie el programa "*MultiCopia.Exe*" desde el CD a la ubicación que desee y ejecútelo.

Para un correcto registro de la aplicación debe introducir los datos tal y como se presentan. Puede hacerlo en el menú ->Ayuda->Registrar o en la pestaña ->6.Preferencias->Registrar.

Usuario:

Localidad:

Licencias:

Clave:

Funcionamiento del programa:

1º) Sitúese en la pestaña *1.Rutas* y arrastre desde el explorador interno o del propio sistema las rutas o ficheros que desee copiar a la tabla "*Origen*"; A continuación siga el mismo procedimiento para la ruta de destino (el explorador colocará las rutas según se haya seleccionado en la tabla "*Origen-Destino*").

Guarde la programación pulsando "*Guarda Rutas*".

2º) Según seleccione la ruta de copia puede cambiar las opciones de copia individualmente.

3º) Sitúese en la pestaña *2.Operación* y pulse el botón "*Copiar*".

4º) Puede programar la copia situándose en la pestaña *4.Automático*, haciendo doble-click sobre el campo "*Fichero de Rutas*", seleccione el fichero de rutas deseado y a continuación indique la frecuencia de la copia y en función a esta, la hora, día o fecha que desee. Si necesita encender equipos, indique su MAC y si necesita apagarlos indique su IP en WOL

5º) Para realizar una copia por Ftp, debe primero disponer de alguna ruta Ftp. Para ello sitúese en la pestaña *5. Ftp Manual* y especifique un destino Ftp. (pruébelo pulsando el botón "*Conectar*"). A continuación sitúese en la pestaña *1.Rutas* y arrastre el *Site Ftp* elegido a la tabla "*Destino*" y continúe desde el paso 2.

6º) Realizada la copia, puede ir a la pestaña *3.Informe*, y comprobar el resultado.

A) Las opciones predeterminadas de cada ruta y otros parámetros se definen en la pestaña *6.Preferencias*.

Los parámetros y opciones se guardan permanentemente al cerrar MultiCopia.

